


電腦設定操作說明-作業系統 Windows 11 版本

操作說明目錄

一、	作業系統更新	2
二、	設定登入帳號之密碼與更換密碼	3
三、	螢幕保護並以密碼鎖定	6
四、	安裝防毒軟體與即時更新病毒碼	7
五、	瀏覽器禁止啟用密碼自動登入(Chrome、Edge)	10
六、	Gmail 中如何關閉顯示外部圖片？	12
七、	如何啟用作業系統內建之防火牆？	13
八、	如何設定措施防止光碟或 USB 插入時自動執行？	15

一、作業系統更新

(一)、請選擇於螢幕左下之圖示 ，再選擇「設定」。



(二)、將畫面往下並選擇「Windows Update」，按下「檢查更新」進行 Windows Update。




(三)、如完成更新，可在「更新記錄」看到最近一次更新的結果。




二、設定登入帳號之密碼與更換密碼

(一)、設定登入帳號之密碼

1. 請選擇於螢幕左下之圖示 ，再選擇「設定」。



2. 請選擇「帳戶」，按下「登入選項」。




3. 選擇「密碼」，進行密碼異動或新增，設定成功後，出現「一切已就緒」代表設定已完成。




(二)、更換密碼

1. 點選「變更」請選擇於螢幕左下之圖示，再選擇「設定」。




2. 請選擇「帳戶」，按下「登入選項」。




3. 請選擇「密碼」，並點選「變更」。



4. 輸入目前的密碼，並按「下一步」。



5. 輸入「新密碼」、「確認密碼」、「密碼提示」，並按下「下一步」。




6. 按下「完成」即可更換密碼。



三、螢幕保護並以密碼鎖定

(一)、請選擇於螢幕左下之圖示 ，再選擇「設定」。



(二)、請選擇「個人化」，並按下「鎖定畫面」。



(三)、請選擇「螢幕保護裝置」，並選擇螢幕保護裝置樣式，填入等候時間 15 分鐘，勾選「繼續執行後，顯示登入畫面」，再按下「套用」。



四、安裝防毒軟體與即時更新病毒碼

(一)、如何安裝防毒軟體？

1. 登入 e 網通後，選擇「教職同仁系統」→「計網中心資訊」→「校園授權軟體下載」。



2. 選擇「校園授權軟體下載」。



3. 進到校園授權軟體下載專區後，選擇「卡巴斯基(Kaspersky)」。





4. 選擇「防毒軟體主程式」。



5. 卡巴斯基防毒軟體為一鍵安裝版，安裝完成後依系統要求動作即可完成安裝。



(二)、 如何更新防毒軟體病毒碼？


1. 選擇於螢幕右下之圖示  → 出現視窗中，選擇卡巴斯基常駐圖案 .
2. 選擇「工作」→若「病毒碼更新工作」後方出現「資料庫已嚴重過期」，請按右鍵，並出現視窗→選擇「開始更新」。



五、瀏覽器禁止啟用密碼自動登入(Chrome、Edge)

(一)、 如何禁止啟用密碼自動登入?(Chrome)

1. 開啟瀏覽器後，選擇右上之圖示 → 出現視窗中，選擇「設定」。



2. 按下「自動填入」，點選「密碼管理員」。




3. 關閉「儲存密碼」及「自動登入」的選項。




(二)、 如何禁止啟用密碼自動登入？(Microsoft Edge)

1. 按下 Edge 中畫面右上角「…」，並按下「設定」。




2. 點選「個人檔案」，再按下「密碼」。



3. 關閉儲存密碼、自動填寫密碼功能。



六、 Gmail 中如何關閉顯示外部圖片？

(一)、 登入 Gmail 後，選擇右上之圖示  → 選擇「設定」。

(二)、 圖片選擇「顯示外部圖片時，必須先詢問我」。

(三)、 於視窗最底下選擇「儲存變更」。



七、如何啟用作業系統內建之防火牆？

(一)、 於工作列上的 Windows 圖示按滑鼠右鍵，並且點選「設定」。



(二)、 請選擇「隱私權與安全性」，並按下「Windows 安全性」。



(三)、 點選「防火牆與網路防護」




(四)、 選擇「私人網路」及「公用網路」並開啟。



八、如何設定措施防止光碟或 USB 插入時自動執行？

(一)、於工作列上的 Windows 圖示按滑鼠右鍵，並且點選「設定」。



(二)、請選擇「藍芽與裝置」，並按下「自動播放」。



(三)、將「為所有媒體與裝置使用自動播放功能」滑動為關閉，抽取式硬碟機選擇「不執行任何動作」。

